


MacOS Eduroam Bağlantı Kılavuzu

1. MacOS işletim sistemli bilgisayarınızın sürümünü kontrol etmek için sol üst köşedeki “Apple Menüsü”nden “Bu Mac Hakkında”ya tıklayınız ve sürümünü kontrol ediniz. Eğer sürümünüz 10.7 ve üzeri ise aşağıdaki adımları takip ediniz. Değil ise diğer kılavuzlara bakınız. (Resim 1, Resim 2)




Resim 1



Resim2

2. Bilgisayarınızda sağ üst kısımdan Wi-Fi menüsünü açınız ve “eduroam_setup” ağını seçiniz. (Resim 3)




Resim 3

3. “eduroam_setup” ağına bağladıktan sonra otomatik olarak “eduroam.bogazici.edu.tr” adresine yönlendirileceksiniz. Eğer yönlendirilmezse Safari tarayıcınıza “eduroam.bogazici.edu.tr” adresini yazarak ilgili sayfaya erişebilirsiniz. (Resim 4)




Resim 4

4. Açılan sayfada “Mac OS X 10.7 veya daha yüksek sürümler” menüsünün altındaki ayar dosyasını indirme linkine tıklayınız. (Resim 5)




Resim 5


5. Ayarları açın ve “Profil indirildi” seçeneğine tıklayın. (Resim 6) İndirdiğiniz profil dosyasını yüklemek için “Bogazici University – eduoam.mobileconfig” dosyasını çalıştırın, ilk çıkan ekranda “Yükle” (Resim 7) sonrasında gelen ekranda ise “Sürdür” butonuna basın. (Resim 8)



Resim 6



Resim 7



Resim 8

6. Kullanıcı bilgileri giriş ekranında Boğaziçi Üniversitesi e-posta adresinizi ve parolasını giriniz ve “Yükle” butonuna basınız. (Resim 9)


“Bogazici University” için ayarları girin:
“eduoam” kurumsal ağı için ayarları girin:

Kullanıcı Adı:

Parola:


Resim 9

7. Profil yükleme tamamlandığında aşağıdaki gibi bir ekran ile karşılaştığınızdan emin olun. (Resim 10)



Resim 10

8. Ardından Wi-Fi menüsünden “eduroam” ağını seçerek bağlantınızı gerçekleştirin. (Resim 11)



Resim 11

NOT: Profil kurulum ekranlarında sadece kullanıcı adınızı girerseniz, üniversitemiz içerisinde eduroam hizmetinden yararlanabilirsiniz. eduroam ağına dahil diğer tüm üniversitelerde bu hizmeti kullanabilmeniz için kullanıcı adınızı “@bogazici.edu.tr” uzantılı olarak girmeniz gerekmektedir.